


# 即拍即传即享[拍照,传图,分享]使用说明

原创 ben liang foshanbenly 2022-10-10 15:38 发表于广东

CnplazaTransmission [接收照片]是电脑端接收照片和打印信息软件。安卓手机安装 CnplazaComApp , 用数据线连接相机然后通过 WIFI 或手机热点与 CnplazaTransmission建立SOCKET连接后, 就可以实现即拍即传。




软件整个目录下载到电脑上就能用, 无需安装。第一次打开软件需要进行一次初始化设置, 设置保存目录, 端口和速率。在不改变设置的情况下, 只需设置一次。

- 1. 保存目录** : 保存目录是接收到照片后将照片保存到电脑上的目录。 点击**选择**按钮, 根据你的需要选择合适的保存目录。例如: D:\MyPic
- 2. 情况数据文件**: 鼠标左键点击**情况数据文件**按钮就能清空残留在addprint目录里面的照片打印信息文件。每场现场打印的照片都不同, 有时候会留下旧的照片增加打印信息文件; 在开始现场打印清空前清空无用的信息文件可以接收系统开销。
- 3. 端口**: APP和电脑通过网络进行连接时需要指定端口, 端口设置范围建议在5000到30000之间。例如: 6600


- 4. 速率：**速率是每次传输包的数据长度，数值越大速度越快越容易丢包；速率范围建议在50到200之间。例如：100
- 5. 允许连接：**选中允许连接就开始等待APP的连接。
- 6. 通讯信息列表：**这里列出本机IP地址，APP客户端连接的IP地址和状态。
- 7. 照片信息栏：**这里显示当前照片的相关信息，名称，长度，宽度，容量和路径。
- 8. 已接收照片列表：**这里列出已经保存到保存目录里面的照片，鼠标左键点击照片可预览照片。

**第一次开启允许连接时需要注意电脑防火墙的提示，必须选择允许。**



如果选错了，那么需要打开控制面板,进入防火墙设置。打开高级设置，找到 CnplazaTransmission，然后右键点击属性；打开属性对话框后选择允许连接并确定保

### 存设置。



## 照片传输流程：

**一、打开CnplazaTransmission[照片接收]软件**，在通信列表中列出了本机IP地址和与本机建立连接的IP地址；列表中第一行192.168.1.101（图中标注1）就是本机IP地址，在通信列表中用鼠标左键点一下本机IP地址，然后鼠标左键点击选中**允许连接**（图中标注2）；这时电脑端软件处于等待连接状态。




## 二、打开手机端APP，进入设置对话框，

1：手机打开CnPlazaApp，打开APP后点击相机即传。



2：接着点击右上角的设置按钮，打开设置对话框。



**SOCKET 连接：**本机IP是手机当前的IP地址，电脑端IP是要连接的电脑的IP地址和端口；照片传输质量是传输照片时的照片质量，100代表原图，通常设置为80或者100。自动传输照片，开启后APP会进行自动传输照片操作，要先与电脑端建立连接。

**数据管理：**第一行列出已经保存到手机上的照片数量，点击**清空目录**按钮会清空已保存的照片。保存尺寸是保存到手机上照片的尺寸比例，100代表原图比例，数值小于100则缩小，大于100则放大照片。保存质量是保存照片质量，100代表原图，通常设置为80或者100。最后一行列出数据库的数据量，点击**清空目录**按钮会清空已保存的数据，数据库保存已发送照片和上传云相册的数据，打开APP时会读取数据并显示。

**云相册上传参数：**上传尺寸是照片上传到云相册的尺寸比例，100是原图尺寸，数值小于100则缩小，大于100则放大照片。上传质量是照片上传到云相册的照片质量，100代表原图，通常设置为80或者100。

3：设置SOCKET连接，与电脑端进行SOCKET连接时，需要注意电脑端IP地址和端口正确输入，**输入格式：IP地址:端口；**

打开CnplazaTransmission[接收照片]软件，在列表中的第一行就是电脑的本机IP，下图中的本机IP是192.168.1.101 端口是6600；



如果是第一次运行APP那就进行一次初始设置，照片传输质量输入框输入100；保存尺寸输入框输入100，保存质量输入框输入100；

手机上共有:0张照片

清空目录

保存尺寸: 100

保存质量: 100

数据表共有:0条数据

清空数据

微信号: www.cnplaza.com

云相册上传设置，上传尺寸输入框输入50，上传质量输入80；

云相册上传设置

上传尺寸: 50

上传质量: 80

微信号: www.cnplaza.com

为了照片能更快地传到网站上和节省手机流量，上传尺寸建议设置为50，上传质量设置为80；参数设置范围在10-100之间，100表示不对原图进行处理，上传尺寸50表示将

尺寸缩小一半, 如原图是4000\*3000, 缩小后是2000\*1500; 上传质量80表示JPG质量  
为高。

4: 检查电脑IP和端口跟CnplazaTransmission软件信息一致后,

**注意** : <- 符号要用英文符号, 点击输入框旁边的连接按钮进行连接。

CnPlazaCom☰

本机IP: 192.168.1.139

电脑端IP: 192.168.1.101:6600

照片传输质量: 100

自动传照片:



**建立连接后CnplazaTransmission软件通讯列表会显示手机端APP的IP地址和状态信息。**





### 三、安卓CnplazaComApp通过数据线连接相机

安卓手机通过OTG数据线连接单反相机，就可以即时获取到单反相机的照片。不同的相机数据线都不同，必须选对接口才能接得上。



CnplazaComApp目前能支持尼康，佳能和索尼的部分相机，下面以尼康D750为例，演示一下连接相机并获取照片。首先用数据线将手机和相机进行连接。装上L型支架就可以更方便地拍照和浏览照片。










我的手机是荣耀畅玩20，连接好后打开相机电源，这时候手机会提示**图库**为默认程序，这时候要点**取消**。






接着打开CnplazaComApp, 打开相机即传。由于还没有获取相机照片



所以界面上空白一片。获取相机照片有两种模式：PTP模式，可以即时获取刚拍的照片；MTP模式，可以浏览相机SD卡里面的照片，但不能即时获取刚拍的照片。做现场打印时，我们通常用PTP模式进行即拍即传。

## 5: PTP模式与相机进行连接:



点击上面第一个按钮，这个按钮是通过PTP模式与相机进行连接。当手机提示授权的时候，需要点击**确定**。



该 USB 设备？

默认情况下用于该 USB 设备

取消

确定

正在开启连接相机服务



相机即传




**PTP连接时注意事项：**如果APP闪退，那么请先关闭相机电源，拔出数据线，关闭APP；然后重新接线，打开相机电源，打开APP进行连接操作。荣耀手机如果打开相机电源时不提示“图库”为默认程序，并且一点PTP连接就闪退的情况下需要重启手机系统（关闭手机电源再开）。正常连接时，在APP下面会提示相机已连接。正常连接后每拍一张照片都会传到手机上。




成功连接相机后，每拍一张照片都会自动存到手机上。接下来就可以开始拍照了,相机每拍一张照片都会自动传输到手机上，并且会以组合控件的形式展示。



### 6: 浏览照片并向电脑发送照片和打印数量:



### 点一下照片预览图



显示照片



点一下打印机按钮，打开输入框；输入照片打印数量；数量2表示打印两张。输入数量后再点一次打印机按钮就会发送照片信息到电脑。



CnplazaTransmission接收照片后就会显示预览图。

四、传输完成后手机端APP对应的照片会更新数量。





# 相机即传



\_BEN5671.JPG



\_BEN5672.JPG



\_BEN5673.JPG




\_BEN5674.JPG



\_BEN5675.JPG



\_BEN5676.JPG





继续发送其它照片，只需要对其它照片重复相同的操作。

## 传输异常处理：

正常情况下传输一张照片只需要10秒左右，网络信号不好时会稍长。如果超过一分钟还没有传输完成，那就出现传输异常了；超过两分钟，软件会释放传输锁，释放传输锁后可以重新传输；如果软件未能释放传输锁，在这种情况下，首先重启 CnplazaTransmission软件，然后选中**允许连接**；手机端APP进入设置对话框重新进行一次连接。

## 7: App上传照片到云相册

做现场打印时，有较多的客人想即时拿到照片的电子版，然后发朋友圈。通过 CnPlazaApp可以将已保存的照片上传到网站，客人用微信扫描二维码打开相册链接，就能浏览相册和下载相册里面的照片。想要上传照片到云相册，首先要联系客服获取账户和密码，云相册目前只对打印软件客户开放测试。进入云相册面板，输入账号和密码然后点击登录按钮，进行




## CnPlaza 会员登录[app]

账号:

密码:


登录

登录表示您已同意《用户协议及隐私条款》



登录。成功登录后，会列出账号里面的全部相册，初次登录时请点击添加云相册图标，输入相册信息，添加相册。






添加好相册后，点击相册的名称，锁定要上传的相册。例如下图设置了要上传的相册为：20220921即影即有。

10:46

5G 100%

云相册

 32  33




还没上传照片

20220921 即影即有

20220921 陈村  0  1






成功锁定上传相册，在APP下面的工具栏会显示相册的名称。切换到相应的相机相册面板，例如手机即传面板。





0919085412.JPG




0919085431.JPG







打开要上传的照片，然后点击左下角那个按钮 ，就能把照片上传到云相册。








上传成功后，手机会提示网站反馈的信息。





打开云相册就能看到刚才上传的照片；在做现场打印时无需经常查看相册情况，只需要留意网站反馈的上传信息，看到某张照片OK后就可以传另外一张。






Album\_QR\_Code.png



0919085412.JPG





为了通信更安全和稳定，请将发送照片到电脑和上传云相册的操作分开执行，例如照片传输完成后再上传照片到云相册，不要在照片传输到电脑的过程中进行照片上传到云相册的操作。在现场打印的时候，锁定云相册后只需将面板停留在相机即传，将某照片传到电脑后再打开某张照片然后上传到云相册，不需要来回切换相机即传面板和云相册面板。

即拍即传即分享演示视频：

02:00

喜欢此内容的人还喜欢

几百M的JPG或者PNG文件这样处理  
foshanbenly

